

## Configurations requises pour l'utilisation de SURF en mode SLRI

Pour utiliser l'application SURF de façon optimale, veuillez tenir compte des configurations matérielle et logicielle suivantes :

### Configuration matérielle :

- Ordinateur muni d'un processeur de 1 GHz ou supérieur et une mémoire RAM de 128 Mo
- DirectX 9 ou version plus récente
- Résolution minimale de 800 x 600 (résolution recommandée de 1024 x 768 ou supérieure)
- Connexion Internet intermédiaire (minimum)
- Vitesse du réseau sans fil de 100 Mo/s (minimum)
- Signature électronique de la Chambre des notaires du Québec (profil Entrust)
- Compte client au MRN (numéro de client au Registre foncier)

### Configuration logicielle :

- 1) L'un des systèmes d'exploitation Windows suivants :
  - Windows 7
  - Windows 8
  - Windows 10
  - Windows Server 2008 (client-serveur ou « terminal server » pris en charge)
  - Windows Server 2012 (client-serveur ou « terminal server » pris en charge)
  - Windows Server 2016 ((client-serveur ou « terminal server » pris en charge)

#### Particularités (système d'exploitation) :

Pour Windows 7 ou une version plus récente, si le contrôle du compte de l'utilisateur (UAC : User Account Control) est désactivé, l'utilisateur doit être administrateur du poste. Si le contrôle du compte est activé, des droits d'utilisateur suffisent.

- 2) L'une des versions suivantes du logiciel Microsoft Word :
  - 2010 (32 ou 64 bits)
  - 2013 (32 ou 64 bits)
  - 2016 (32 ou 64 bits) excluant la version 365
- 3) L'application Entrust de Notarius (préférentiellement installée avant de procéder à l'installation de SURF, mais peut être installée pendant ou après).
- 4) L'une des versions suivantes du logiciel Adobe Reader : 9, 10, 11 et DC.

- 5) De plus, lors du déploiement de l'application SURF, les composantes suivantes seront installées :
- Microsoft Silverlight (version 5)
  - .NET Framework 4.0
  - PDF995
  - Ineterop.VBA.dll dans le dossier "%programfiles%/SURF/"
  - JBETSign.dll dans le dossier "%programfiles%/SURF/"
  - Log4net.dll dans le dossier "%programfiles%/SURF/"
  - SerialValidation.Contract.dll.dll dans le dossier "%programfiles%/SURF/"
  - Syncfusion.Compression.Base.dll dans le dossier "%programfiles%/SURF/"
  - Syncfusion.Core.dll dans le dossier "%programfiles%/SURF/"
  - Syncfusion.DLS.Base.dll dans le dossier "%programfiles%/SURF/"
  - Syncfusion.DocIO.Base.dll dans le dossier "%programfiles%/SURF/"
  - Syncfusion.DocIO.Windows.dll dans le dossier "%programfiles%/SURF/"
  - NetLib.SLRI.resources.dll dans le dossier "%programfiles%/SURF/en"
  - NetLib.Controls.dll dans le dossier "%programfiles%/SURF/"
  - NetLib.SLRI.dll.config dans le dossier "%programfiles%/SURF/"
  - NetLib.SLRI.dll dans le dossier "%programfiles%/SURF/"
  - SURF.SLRI.Com.dll (enregistrement requis) dans le dossier "%programfiles%/SURF/"
  - Le fichier SURFCom.dll (enregistrement requis) dans le dossier system32
  - La macro Word requise en fonction de la version de Word utilisée

### **Inscription SURF**

L'utilisateur doit d'abord s'inscrire sur le portail SURF et fournir des renseignements professionnels (coordonnées professionnelles, ville d'exercice, numéro de client au Registre foncier et adresse de facturation). L'inscription devra être approuvée par ACCEO Solutions préalablement à l'utilisation de SURF. Par contre, l'utilisateur pourra installer l'application même si l'approbation d'inscription n'est pas effectuée.